

# Εγκατάσταση SafeNet Authentication Client για Windows

Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή PIN

## Λήψη αρχείου εγκατάστασης


Για να διαπιστώσετε εάν το λειτουργικό σας σύστημα είναι 32 ή 64 bit ακολουθείστε τις οδηγίες της Microsoft: <http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/find-out-32-or-64-bit>.

Θα πρέπει να κάνετε λήψη του αντίστοιχου αρχείου εγκατάστασης. Εάν χρησιμοποιείτε διάφορους υπολογιστές (Γραφείου, Φορητούς, Δουλειά, Σπίτι) θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε όλους. Πρέπει να επιλέξετε και να μεταφορτώσετε το σωστό αρχείο εγκατάστασης για το συγκεκριμένο λειτουργικό του κάθε σταθμού εργασίας.


**Σημειώσατε ότι ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής σας, η λήψη του αρχείου εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει λίγα έως μερικά λεπτά.**

## Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού και οδηγών συσκευής

Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανοιχτό κάποιο παράθυρο φυλλομετρητή (Internet Explorer, Chrome, Firefox). Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση εκτελέστε το αρχείο που μεταφορτώσατε στο προηγούμενο βήμα, κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό.




Εάν εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα επιλέξτε «Εκτέλεση ή Run».




Η SafeNet είναι ο κατασκευαστής της ΑΔΔΥ (USB token). Η πρώτη οθόνη είναι εισαγωγική. Απλά κάντε κλικ στο: «Επόμενο ή Next».

## Επιλογή γλώσσας εγκατάστασης




Η γλώσσα δεν επηρεάζει την εγκατάσταση. Επιλέξατε μία από τις διαθέσιμες και κλικ στο «Επόμενο ή Next».

## License agreement




Επιλέξτε “I accept the license agreement” και μετά κλικ στο «Επόμενο ή Next».

## Επιλογή τύπου εγκατάστασης




Για λόγους υποστήριξης, παρακαλούμε να μην αλλάξετε τον φάκελο εγκατάστασης. Επιλέξτε με κλικ το: «Επόμενο ή Next».


## Επιλογή φακέλου (folder) εγκατάστασης



Επιλέξτε «Typical» και μετά κλικ στο : «Επόμενο ή Next».




Κάντε κλικ στο : «Επόμενο ή Next».




Εάν εμφανιστεί παράθυρο σαν το παραπάνω, επιλέξτε «Ναι ή Yes».

## Εγκατάσταση λογισμικού και οδηγών συσκευής (drivers)



Η εγκατάσταση ανάλογα με την ταχύτητα του υπολογιστή σας μπορεί να διαρκέσει από λίγα έως μερικά λεπτά.


## Ολοκλήρωση εγκατάστασης



Με την επιλογή «Τέλος ή Finish» έχετε επιτυχώς εγκαταστήσει τους drivers για το SafeNet Token (SSCD ή ΑΔΔΥ). Εάν θέλετε να αλλάξετε το PIN διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.

## Εισαγωγή συσκευής ΑΔΔΥ


Κατά την εισαγωγή της συσκευής ΑΔΔΥ σας, θα εμφανιστεί μήνυμα όμοιο με το παρακάτω:




Επιλέξατε «Ναι ή Yes» ώστε να εγκατασταθεί το πιστοποιητικό της πρωτεύουσας αρχής της BYTE.

## Οδηγίες αλλαγής PIN σε Windows.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής PIN θα πρέπει πρώτα να έχετε εισάγει τη μονάδα ΑΔΔΥ σε οποιαδήποτε USB θύρα του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια επιλέξτε: Μενού Έναρξη -> Όλα τα προγράμματα -> SafeNet -> SafeNet Authentication Client -> SafeNet Authentication Client

Tools. Εναλλακτικά κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της SafeNet  στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας.



Το PIN είναι 6 αριθμητικοί χαρακτήρες, και σας έχει αποσταλεί με SMS κατά την δημιουργία των πιστοποιητικών που έχουν αποθηκευτεί στο Token (SSCD ή ΑΔΔΥ).


Η επιλογή αλλαγής του PIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές επιθυμείτε. Συνιστάται η αλλαγή του PIN τακτικά καθώς και στις πρώτες μέρες χρήσης του Token.

Σημειώσατε ότι το PIN το γνωρίζετε μόνο εσείς, το Trust Center της BYTE δεν μπορεί να επέμβει, παρά μόνο να ακυρώσει το Token (πιστοποιητικά). Οπότε, σε περίπτωση απώλειάς του, θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία επανεγγραφής σας με το αντίστοιχο κόστος.

**Επιλέξτε “Change Token Password” για να μεταβείτε στην οθόνη αλλαγής.**



## Επιλογή του νέου PIN




Στο «Current Token PIN» δώστε το υπάρχον PIN (>=6 ψηφία).

Στο «New Token PIN» και «Confirm PIN» δώστε το νέο PIN (>=6 ψηφία έως 16).

Σημειώστε ότι οι οδηγίες για μέγιστης ασφάλειας PIN είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να το θυμόσαστε σπουδαιότε η εφαρμογή σας ζητήσει να δώσετε το PIN, π.χ. για την Ψηφιακή Υπογραφή. Εάν δώσετε λάθος PIN συνεχόμενες φορές αυτό θα κλειδώσει (λόγοι ασφάλειας). Επιτρέπονται μέχρι 15 απόπειρες.

## Ολοκλήρωση αλλαγής PIN



Επιλέξτε OK. Έχετε αλλάξει το PIN. Το παλιό PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Το νέο PIN το γνωρίζετε μόνο εσείς.